



INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per aver scelto WINLIVE della Promusicsoftware, il primo programma di Karaoke sviluppato in Italia di cui la prima versione risale al Novembre 1994. La versione PRO SYNTH di WINLIVE è concepita per un uso professionale, ed è diventata con l'ultimo aggiornamento una delle versioni più apprezzate anche tra coloro che esercitano la professione di cantante-intrattenitore e richiedono un programma stabile per la gestione del proprio repertorio musicale non solo con specifiche funzioni di karaoke, compatibilità e versatilità ma soprattutto con tools idonei per un utilizzo sempre più "live " delle proprie performance.

La versione PRO SYNTH è una delle versioni commerciali di WINLIVE pertanto ne è proibita la cessione a terzi, la copia illegittima della licenza e qualsiasi azione di pirateria informatica concernente il software.

L'implementazione di Reverse Engineering, la modifica del codice e delle risorse grafiche nonché la riproduzione anche parziale di tutti i files sono proibiti e potranno essere perseguiti a norma di legge.

Si declina ogni responsabilità circa usi impropri del programma e/o danneggiamenti del sistema operativo ovvero perdita di dati.

Per saperne di più visita il nostro sito:

www.promusicsoftware.com

WINLIVE è un marchio della Pro Music Software

INSTALLAZIONE E REQUISITI

Per installare WINLIVE eseguire semplicemente il setup e proseguire seguendo le indicazioni sullo schermo.

Di norma a fine installazione il programma richiede l'inserimento di due dati: **PERSONAL ACCOUNT** e **SERIAL NUMBER** inviati via email se il programma è stato acquistato Online o su cartoncino incluso nella confezione se acquistato presso uno dei nostri punti vendita.

Si può scegliere la modalità dimostrativa qualora non si abbia la licenza.

Per attivare il programma si necessita, comunque, di un collegamento internet

Se il computer è connesso ad internet:

Inserire **PERSONAL ACCOUNT**, **SERIAL NUMBER** e tutti i dati richiesti

Comparirà un **ID COMPUTER** e infine cliccare su **ATTIVA QUI LA TUA COPIA**;

Se il computer non è connesso ad internet:

installare il setup del programma, di seguito inserire **PERSONAL ACCOUNT**, **SERIAL NUMBER** e tutti i dati richiesti. A questo punto comparirà un **ID COMPUTER**:

da una postazione qualsiasi connessa ad internet collegarsi al nostro sito:

www.promusicsoftware.com

Sezione Attivazioni → inserire **PERSONAL ACCOUNT** e **SERIAL NUMBER** per entrare nel proprio profilo personale. Digitare **NUOVA ATTIVAZIONE** quindi inserire **ID COMPUTER** generato dal programma e verrà generato un numero di Licenza che dovrà essere copiato nell'apposita sezione del programma sul PC.

Vedi il video tutorial sull'installazione del programma

<https://youtu.be/KY4INKBAdAk>

Requisiti consigliati:

- Windows Windows 7, 8, 8.1 o Windows 10 32/64 bit
- 200 MB di spazio disponibile su HD
- Direct X 9.0c o più recenti
- Scheda sonora Windows compatibile
- Scheda video risoluzione almeno 1024x600
- 2 Gb di Ram
- Lettore CD-Rom o download del setup

Nota Bene: la configurazione consigliata garantisce il funzionamento e l'esecuzione dei brani da parte del programma ma potrebbe essere necessario disabilitare gli effetti grafici per ottenere maggiori prestazioni, le quali potrebbero ridursi notevolmente durante la riproduzione dei file CDG o dei files VIDEO.

Il programma potrebbe funzionare anche con versioni precedenti di Windows ma non se ne garantisce il corretto funzionamento.

* sotto la configurazione consigliata l'avvio del programma potrebbe essere più lento a causa dello swapping su HD e della lentezza del processore.

* Alcuni antivirus possono rallentare di molto l'avvio del programma. Se questo rimane fermo a lungo su Check Antivirus, disabilitare temporaneamente l'antivirus.

FUNZIONALITÀ

WINLIVE PRO SYNTH è un programma di Karaoke nonché un riproduttore e gestore di file multimediali*. Tramite il programma è possibile gestire in tempo reale la riproduzione dei suddetti file visualizzando in maniera semplice e chiara il testo e gli accordi sincronizzati eventualmente contenuti nei file. È possibile sincronizzare testi e accordi su file che non ne contengono.

WINLIVE PRO SYNTH gestisce fino a un massimo di 42 scalette, chiamate **SONG LIST** di cui 39 in Database, 1 temporanea (F10) e 2 inedite Song Folder List (F11 e F12).

È possibile controllare vari parametri di un file musicale, start e stop, variarne il tempo, la tonalità (qualsiasi formato audio e video), e per alcuni file variare gli strumenti, i volumi, il pan, ecc... fino alle singole note della batteria, il tutto in tempo reale!

Grande miglioramento nell'ascolto dei Midifiles grazie al nostro **Sintetizzatore software** (Winlive Synth Orchestra) inserito all'interno del programma permettendo un suono molto reale e d'impatto.

* La riproduzione di alcuni tipi di files Video necessita l'installazione dei codec appropriati.

Ecco le caratteristiche principali di WINLIVE PRO SYNTH

Riproduzione files multimediali (midi, kar, mp3, wav, cdg, avi, mpg, mp4, flv, wma, txt, rtf, jpg, gif, bmp, ytb youtube, pdf)
Funzioni richiamabili con tasti veloci emulando l'utilizzo del mouse
Gestione cambio tonalità per file Midi, Audio e Video
Registrazione Audio su Midi e Audio
Animazioni video in background
Animazioni grafiche da utilizzare nel karaoke monitor per una karaoke sempre più invitante
Modalità Winlive Dj Control con riconoscimento BMP per i files Audio con effettistica in tempo reale
Metrodrummer (batteria elettronica con ritmi preimpostati) con possibilità di sincro con i midifiles
Midi remix styled utilizzando una libreria con più di 200 nuovi ritmi
Possibilità di sostituire facilmente il ritmo di un midifile e salvarlo in database
Scaletta di sottofondo con partenza automatica in momenti di pausa
Preascolto per il file audio nel secondo device
Mixing editor evoluto con max 5 schemi diversi richiamabili in tempo reale
Prenotazione immediata con fade out o mixing tra song Audio e Midi
Effetti insert in tempo reale per Traccia principale e Secondaria o registrazione (Audio)
Possibilità di abbinare un midi ad un audio e viceversa oppure 2 tracce audio insieme
Export delle song Audio con una seconda traccia audio (es. seconda traccia di registrazione)
Supporto per doppio monitor (anche per files Video e CDG)
Gestione sottotitoli a scorrimento nel Karaoke Monitor
Database per la catalogazione dei file e relativi settaggi anche per criterio "tempo"
Ricerca orfani approfondita
Ricerca automaticamente file orfani nelle cartelle e sottocartelle del PC
User sound editor per la creazione di nuovi banchi di suoni
User drumkit editor per la creazione di nuovi drumkit
Audio Samples editor per inserire in tempo reale fino a 100 samples
Gestione di Volume, Effetti, Timbro, Risonanza, Transpose, Sustain, ecc.. per ogni traccia midi
Memorizzazione fisica o virtuale dei cambiamenti apportati ai file
Gestione fino a 16 device diversi per il midi
Import del testo in formato TXT, RTF, PDF (modalità leggibile elettronico)
Adesso è possibile utilizzare Winlive come un vero e proprio lettore elettronico compatibile con anche i file PDF e associarli alle songs in database
Vari metodi di visualizzazione karaoke tra cui accordi sul testo
Possibilità di editare le singole note della traccia di batteria
Possibilità di associare un testo ad un brano Audio o Midi
Compatibile con formato karaoke M-Live
Lettura MP3 con accordi della SongService (M-live)
Salvataggio fisico completo di MP3 e WAVE
Oltre agli accordi e il testo sarà possibile salvare anche altri parametri (volume, tonalità, equalizzazione, Gain, MFX ecc..)
Salvataggio testo karaoke Mp3 anche nel formato SYLT (compatibile con i lettori abilitati)
Salvataggio dei files video (.avi,.mp4 ecc...) in formato Audio (wav o mp3)
Convertitore da Wave a Mp3
Sofisticato motore di ricerca con diversi criteri anche per velocità brano
Estrazione e conversione da Cd in mp3 o wave
Compressore dei volumi sia per i File Audio che Midi
Pulsanti 'Quick icons' in performance per un accesso immediato alle varie sezioni
Inserimento di 10 locatori per ogni song
Inserimento di testi e accordi per file Midi ed Mp3
Inserimento di immagini come sfondo
Funzione Cover per variare il feeling dei midifiles
Volume generale, parametri di compressione ed enfattizzazione sul motore audio
Import di Groove sia midi che audio
Struttura Locatori dettagliata con inserimento testi, immagini,loop, jump cambio tonalità in punti specifici
Visualizzazione spartito e note semplificate sui midifiles
Auto riconoscimento accordi da files midi
Visualizzazione delle note su tastiera pianoforte per uso didattico
Possibilità di concatenare più database
Funzioni ottimizzate anche per l'utilizzo di tablet Windows
Assistenza remota gratuita (disponibile solo per le versioni WINLIVE PRO 8 e WINLIVE PRO SYNTH 8)
Intuitivo, funzionale e performante

Sezione SYNTH (SYNTH ORCHESTRA)

Nuovo banco sonoro interno GM+ da 76 MB di alta qualità (Synth engine versione 4.0)
Nuovi suoni sempre più performanti per incrementare sempre di più la qualità dei tuoi midifile
Implementazione dei driver WASAPI a bassa latenza
E' possibile suonare con bassa latenza una tastiera midi collegata direttamente al PC (MIDI IN)
Winlive digital piano con Synth a 4 parti
Gestione dei driver ASIO a bassa latenza
Conversione di basi midi in wave o mp3 con il testo e accordi inclusi
Volume generale , parametri di compressione ed enfattizzazione sul motore midi
Gestione dell'Effetto Delay per ciascuna traccia midi
Gestione dei multi effetti sui suoni del Synth Interno con più di 20 MFX selezionabili per ciascuna traccia midi

MODALITÀ D'USO

Descrizione generale

All'avvio di Winlive , tramite il menù visualizzazione è possibile scegliere la modalità operativa del programma:

Performance: è la modalità di riproduzione attraverso la quale controllare le varie scalette-song list, disporre le prenotazioni delle song controllare l'esecuzione, il mixer e il karaoke;

Edit Mode: è la modalità in cui è possibile modificare i vari parametri delle song, testi, accordi e locatori;

Media Explorer: è la modalità in cui è possibile esplorare i dischi rigidi e riprodurre eventualmente i file trovati al volo, senza doverli prima inserire nel Database;

Basi Online: permette la visualizzazione e l'esecuzione di basi musicali dell'azienda Recisio (karaoke version). Disponibile l'anteprima della base musicale prima di un eventuale acquisto;

Database: è la modalità programmazione delle song.

Il database tiene traccia dei percorsi delle song, dei loro parametri , delle modifiche e della disposizione delle eventuali immagini di sfondo o testi associati a ciascuna song;

Winlive Digital Piano: disponibile un synth a 4 parti con il quale (con opportune schede a bassa latenza) è possibile suonare in tempo reale tramite una tastiera musicale esterna;

Metrodrummer: batteria elettronica con ritmi preimpostati con possibilità di sincrono con i midifiles o utilizzabile da sola come una vera e propria batteria elettronica da tavolo;

Winlive DJ Control: sezione con modalità tipica dei DJ's con riconoscimento BPM per i files Audio effettistica in tempo reale e vari tools disponibili;

YouTube Songs: sezione dove è possibile ricercare file video direttamente su YouTube ed eventualmente inserirlo nelle proprie SongList (attenersi alle condizioni di utilizzo di YouTube). Chiaramente quest'ultima modalità richiede una connessione internet.

Winlive è quindi orientato all' immediatezza durante l'esecuzione dei brani, richiamabili semplicemente selezionando la lista di appartenenza con i tasti funzione, selezione e invio.

Il compito principale dell'esecutore sarà quello di inserire i brani nel database, variarne la tonalità, volumi o tracce de escludere a seconda dei casi ed eventualmente ascoltare l'anteprima. Le funzionalità della versione Professional inoltre consentono di inserire testi, accordi, locatori, variare gli strumenti musicali controllandone tutti i vari parametri.

Una volta in scena, tali settaggi rimarranno per sempre virtualmente salvati e basterà avviare le song per poter cantare o suonarci riproducendo i file e il karaoke con i parametri precedentemente settati.


È possibile entrare in modalità Database anche attraverso il menù Database → poi Database. Chiudendo il Database si rientra in modalità Performance.

Winlive include anche la possibilità di selezionare arbitrariamente Files dal Disco Rigido facendo click sul menù File/Load File o richiamando Load File con il tasto destro sulla schermata del Karaoke.

Vi è inoltre la possibilità di settare 2 Cartelle distinte, richiamabili da F11 e F12 (Song Folder List) associandole a cartelle del PC dalle quali attingere a tutti i file contenuti e compatibili.

PERFORMANCE MODE

Di seguito lo schema della schermata “Performance” di WINLIVE PRO SYNTH



La song list

La song list è il “cuore del programma” accessibile attraverso i tasti funzione o . Nella griglia sarà mostrato il titolo del brano (come impostato nel database) e la tipologia, ovvero il tipo di file evidenziato da un colore ben definito di riconoscimento.

I brani contenenti un testo sono contraddistinti dall'icona .

La selezione può avvenire tramite i Tasti Cursore (le frecce) della tastiera o tramite il mouse.

Le song list (o scalette) sono in totale 39, e si possono richiamare con i tasti:

- da F1 a F9
- Shift + [da F1 a F10
- Ctrl + [da F1 a F10]
- Shift + Ctrl + [da F1 a F10]


Inoltre è possibile impostare delle song list speciali:

-F10 (song list temporanea) è possibile aggiungere i brani dalle altre song list con il tasto ‘INS’ oppure click destro del mouse e ‘aggiungi a F10’

-F11, F12 (song folder list) è possibile aggiungere tutti i file di una cartella a una delle due list, per settare la cartella premere da tastiera ‘\’ oppure 

La combinazione dei tasti Shift + F11 oppure Shift + F12 della tastiera ti permette di visualizzare tutto il database in un'unica grande song list

Il tasto **BACKSPACE** o  apre la barra di ricerca (figura sotto)



La ricerca può essere fatta sulla singola SongList o su tutte (mettendo la spunta su “Tutte le song list”)


È possibile scorrere la ricerca su diverse occorrenze della Song List tramite il tasto “**TAB**” della tastiera, ad esempio una ricerca di “CIAO” troverà “Ciao mare”, “O bella ciao”, ecc a seguire.

Se nel database sono impostati l’autore e interprete possiamo filtrare la scaletta visualizzando solo determinati autori o interpreti, per rivisualizzare la scaletta originale fare click su “TUTTI”

E’ ora possibile effettuare una ricerca in tutto il database semplicemente premendo i tasti “Shift + F11” o “Shift + F12” da tastiera ovvero visualizza tutto il database.

Inoltre è possibile visualizzare e filtrare solo alcune songs che rispettano determinate condizioni: ad esempio se digitiamo il testo “WAY” e premiamo il tasto “Title” potremmo vedere solo i brani che contengono la parola “WAY”

Menu Popup



Cliccando con il tasto destro del mouse sulla schermata principale di Winlive è possibile aprire un Menu Popup, dal quale è possibile accedere a diverse funzionalità.

- Load File: leggi file al volo senza inserirli nel database;
- Save File: salvataggio fisico del file (vedi sezione dedicata);
- Genera Songbook (testi e accordi) : viene generato un file con testi e accordi;
- Folder: accesso rapido alle Song Folder List (F11 e F12);
- Fullscreen: visualizza a schermo intero la schermata principale;
- Normal: ripristina la visualizzazione con menu e barra di controllo;
- Riduci a icona: l'immagine di Performance viene chiusa a icona;
- Dimensione finestra: permette di ridurre le dimensioni della finestra;
- Modalità Karaoke: permette di scegliere diverse modalità: Classic (2 righe), Modern Style (4 righe), Modalità lettura, Leggio con accordi, Leggio 6 linee, 2 linee in alto (stile musicista) oppure nessun karaoke;
- Ingrandisci Font: permette di aumentare la dimensione del carattere;
- Riduci Font : permette di diminuire la dimensione del carattere;
- Font: permette di cambiare il tipo di carattere, lo stile e le dimensioni;
- Karaoke Monitor: permette di attivare il secondo monitor (vedi sezione dedicata);
- Modalità Karaoke Monitor: consente di scegliere la modalità di visualizzazione del monitor e la grandezza del carattere, tra le varie modalità è stato aggiunto lo sfondo animato;
- Clone Monitor; attiva e disattiva un monitor clone del monitor principale;
- Non inserire in lista 'SIAE' (evita di inserire la song nell'elenco delle canzoni eseguite);
- Blocca tastiera (CTRL+S): scegliendo questa funzione i tasti sono inattivi; schiacciando un tasto funzione la tastiera riprende a funzionare;
- Stop-Panic: ferma la riproduzione dei files e re-inizializza l'eventuale expander;
- Importa in database : importa un brano direttamente nel database.

La barra di controllo




La barra è divisa in 3 parti, la parte a sinistra è riservata alla canzone che si sta riproducendo al momento (Song Principale), la parte centrale è riservata alla canzone che è stata prenotata. Mentre la terza parte è composta da una serie di pulsanti rapidi di accesso alle varie funzioni e modalità (questi pulsanti rapidi potrebbero non essere visualizzati se la risoluzione del monitor non permette di farlo: ad esempio netbook o notebook di piccole dimensioni) Attraverso i tasti posti nella barra in basso è possibile controllare nell'ordine:

- Il canale melodia (acceso o spento) per i midi;
- Il tempo in BPM rispetto al tempo originale per i midi;
- La variazione di tonalità per i midi, audio e file video.

Una volta impostato il tempo e l'intonazione personalizzata (anche per il volume e altri parametri controllabili dal Mixer – vedi sezione dedicata), è possibile salvare questi parametri virtualmente

sul database, premendo il tasto 

Cliccando sul Titolo o Interprete è possibile accedere alla funzionalità Quick Edit.




Questa funzione permette appunto l'editing veloce dei campi Titolo, Interprete, Autore ed è inoltre possibile cambiare anche la Song List di appartenenza.

Tramite il tasto  è possibile localizzare velocemente il file sul Disco Rigido.

Con il tasto  è possibile invece cancellare il file dal database (rimane invece il file fisico nell'Hard disk)

Cliccando due volte sull'icona  è possibile scegliere arbitrariamente se la base ha il Karaoke.

Quick icons



Nella parte destra della barra si possono notare vari bottoni colorati che permettono l'accesso rapido nelle varie funzioni e modalità :

(Ricordiamo che questi pulsanti rapidi potrebbero non essere visualizzati se la risoluzione del monitor non è adeguata come per notebook con piccoli monitor)

- PRF : Tasto rapido per tornare in modalità Performance;
- EXP : Tasto rapido per entrare in modalità Media Explorer;
- MDR : Tasto rapido per entrare nel Metrodrummer (Drum Machine Virtuale) ;
- WDJ : Tasto rapido per l'accesso al Winlive DJ Control;
- CDP : Tasto rapido per l'accesso al CD Player ;
- BKG : Tasto rapido per l'accesso alle Background Songs ;
- KMN : Accesso al Karaoke Monitor ;
- DBS : Accesso al Database ;
- EDT : Accesso alla Edit Mode ;
- MDB : Apertura Melody Bar ;
- PNO : Apertura Piano Key Board ;
- CHD : Apertura Chord Bar.

Locatori



I locatori permettono di accedere velocemente a varie sezioni all'interno di una canzone. Per registrarli occorre entrare nella modalità Edit (vedi capitolo dedicato).


Quando uno dei locatori è impostato come locatore di partenza, lo sfondo del pulsante corrispondente al locatore diventa blu; quando invece uno dei locatori è impostato come locatore finale lo sfondo diventa verde.

Impostare i locatori di partenza può essere utile, per esempio, al fine di saltare la parte introduttiva e far partire la canzone direttamente dalla strofa.

È possibile accedere velocemente ai locatori cliccando con il mouse sul pulsante corrispondente al locatore, oppure tramite i tasti numerici (da 1 a 0).

Pre-Ascolto

Per utilizzare correttamente questa funzionalità occorre avere una seconda interfaccia audio (vedi capitolo Opzioni). Si accede cliccando sul tasto  dopo aver prenotato una song audio (MP3 o WAV).



Per un setting veloce , mettere in pausa al momento giusto (tipicamente BARRA SPAZIATRICE) e poi premere INVIO o click su . La base quando richiamata partirà da punto di cue prescelto.

Per un uso più approfondito:

Con il tasto Set(J) è possibile impostare il punto di inizio della canzone, e con il tasto Test(H) è possibile ascoltare in anteprima la song a partire dal punto impostato. Con i tasti di transport << o >> è possibile editare in modo preciso il punto di inizio. Inoltre è possibile, tramite la barra Gain, impostare il volume della song. Una volta terminato il pre-ascolto è possibile confermare il punto

di cue con CueOK (o tasto G)e uscire salvando le modifiche con il tasto , oppure uscire e annullare cliccando su 

Quando la canzone in esecuzione terminerà,oppure si effettuerà il mixing(tasto Y),il fading out(tasto Q) o lo start immediato (invio), la canzone prenotata partirà dal punto impostato durante il pre-ascolto.

Karaoke Monitor

È possibile attivare il secondo monitor cliccando sul menu “Visualizzazione” -> “Karaoke Monitor” oppure **CTRL+K** da tastiera.

Verrà aperta una seconda finestra di WinLive, che è possibile trascinare sul secondo monitor; facendo doppio click sulla stessa verrà impostata a schermo intero.

Cliccando con il tasto destro sullo schermo del monitor principale è possibile modificare il carattere e la modalità del Karaoke Monitor, è possibile scegliere tra:


- Karaoke con animazione 4 righe;
- WinLive Classic: 2 righe;
- Modern Style: 4 righe;
- Modalità Leggio: 4 righe + 1;
- Karaoke modalità Zoom
- Nessun Karaoke

Nota Bene: per far sì che questa funzionalità operi correttamente occorre impostare il secondo monitor in modalità Desktop Esteso. Fare riferimento al manuale della scheda video.

Melody Bar

Viene attivata e disattivata tramite il menu “Visualizzazione” -> Melody Bar oppure pigiando il comando veloce MDB oppure tramite il tasto lettera “E”.

Con una sola pressione verrà visualizzata la schermata, come quella di seguito, che descrive accordi (se presenti nella base) e note della melodia. Una seconda pressione consente di visualizzare (foto ancora di seguito) solo la grafica dell’ andamento e il timing della melodia (traccia 4 nel caso di midi, basata sul testo nel caso dell’ mp3), in modo da aiutare chi canta ad andare a tempo con la base. Questa funzionalità è molto apprezzata soprattutto per serate Karaoke.





È possibile impostare la melody bar fissa o a scorrimento (vedi capitolo Opzioni).

Nel caso in cui fosse impostata fissa, il cambio pagina avverrebbe in corrispondenza della linea rossa (in genere ogni 40 secondi).

Chord Bar

Viene attivata tramite il menu “Visualizzazione” -> “Chord Bar” oppure pigiando il comando veloce CHD oppure tramite il tasto lettera “C”.


Visualizza gli accordi (se presenti), scorrendoli contemporaneamente alla song durante l’esecuzione.

Oltre alla Chord Bar puoi visualizzare gli accordi direttamente sul testo cliccando con il tasto destro del mouse sullo schermo principale -> “Modalità Karaoke” -> “Leggio con gli accordi”.



Suggerimenti:


È possibile ad ogni modo impostare la visualizzazione degli accordi sopra il testo, scegliendo come tipo di visualizzazione Karaoke -> Leggio con accordi.



Il mixer

Per selezionare i canali muti è necessario aprire il mixer (tasto 'X') o click su .

La finestra Mixer posizionata sulla parte sinistra della videata "Performance" consente di tenere sotto controllo vari parametri sia midi che audio.



Fare click su una voce per aprire un menù a tendina ed effettuare una scelta, tra cui abilitare/disabilitare la traccia, metterla in Solo oppure attivarle tutte. È possibile inoltre entrare nel dettaglio della traccia, applicare un effetto MFX, fare Drum Editing e User Sound Editing (vedi dettaglio).

In **rosso** i canali muti in **bianco** quelli attivi.

Da questa sezione è possibile conoscere la time Signature (4/4, 3/4, 12/8) ecc, di conseguenza il metronomo scorrerà in base al tempo. È possibile abilitare/disabilitare un metronomo cliccando sul tasto corrispondente.

Il tasto Comp attiva e disattiva la compressione delle dinamiche dei midi files.

Tramite la colonna Device è possibile selezionare un'uscita Midi differente per ogni singolo canale. È possibile applicare queste impostazioni di Device per tutte le song, cliccando sul tasto Lock.

Attraverso il Remix Style è possibile cambiare lo stile della batteria e il ritmo della base, scegliendo fra i vari styles e potendo applicare 2 tipi di variazione e l'utilizzo delle percussioni, l'intro e la fine dello style;

Nella sezione Audio troviamo il Fader volume per regolare il livello dell'audio in uscita, i tre fader per l'equalizzazione del suono; Il Gain regola il guadagno della base audio; il fader V.Att regola l'attenuazione della voce. I fader Master Track Effects (A – B) regolano il volume degli effetti selezionati nel menù a tendina nel corrispondente riquadro;

2nd Track Effects (C – D) regolano il volume degli effetti selezionati nel menù a tendina nel corrispondente riquadro della seconda traccia;


La sezione MIDI presenta un fader volume per aumentare o diminuire lo stesso, e i fader per dosare il livello di Reverbero e Chorus della base midi.

La sezione Drum Part Off consente di escludere i suoni delle parti della batteria, permettendoti di scegliere singolarmente ogni parte della batteria da escludere.

La funzione “Winlive Midi Cover” ti permette di scegliere uno dei registri preimpostati al fine di variare il feeling e lo stile di un midi file, assolutamente da provare!!

* L'efficacia di questa funzionalità varia a seconda della base.

Il dettaglio (nel mixer, click sul nome di uno strumento)




E' possibile da questa finestra controllare in maniera dettagliata le funzioni di una traccia, scegliere lo strumento da una famiglia di suoni, la Traccia, il Volume, il Pan, il Chorus, il Delay e Riverbero (in caso di expander), la Tonalità (+/- 12 semitoni), l'attività e metterlo in "solo".

La nuova funzione "MFX synth engine" permette l'aggiunta di un effetto come distorsori, compressori, enfattizzazione di medi, alti e bassi etc.

La sigla 'PC' identifica il numero di Program Change trasmesso.

È possibile editare i suoni, variando diversi parametri (funziona solo in caso di expander):

- Timbro: aumenta o diminuisce la risonanza;
- CutOff: aumenta o diminuisce il taglio di frequenza;
- Attack/Release/Decay: regola l'involuppo del suono, secondo il seguente schema:



La videata, in caso di selezione del Canale 10/Batteria, cambia in questo modo:

Sound family select				Drum Kit
Std. Kit	Room Kit.	Power Kit	Elec. Kit	
Jazz Kit	Brush Kit	Orchestra	Sfx Kit	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
USER 1	USER 2	USER 3	USER 4	
USER 5	USER 6	USER 7	USER 8	
USER 9	USER 10	USER 11	USER 12	

Saranno così visualizzati i DrumKit standard al posto delle famiglie dei suoni.

È possibile, se si utilizza un generatore sonoro esterno, scegliere anche DrumKit non standard visualizzandone il relativo Program Change.

Si possono creare 4 banchi con 8 suoni ciascuno; per ogni suono è possibile editarne il nome, il Program Change da inviare [0...127], il valore del Control Change [0...127] (è possibile inviare il CC#0 e/o il CC#32, fare riferimento al manuale dell'expander) e infine tutti i vari parametri che caratterizzano il suono.

Per un'anteprima è possibile cliccare nel riquadro in basso a sinistra oppure premere il tasto Ctrl sinistro.

Una volta creato il banco occorre salvarlo, cliccando sul tasto . È inoltre possibile esportare i banchi di suoni verso file esterni, e re-importarli successivamente.

Questa funzione è molto utile nel caso in cui si utilizza più di un expander esterno, in quanto si possono creare diversi file di suoni personalizzati, uno per ogni expander.

Cliccando su “Drum kit utente” la schermata cambia in questo modo:

User Drumkit creator


User drumkit selector

User Kit 1 Export Kit Import Kit TEST [LEFT CTRL]

Patch **Kit Standard Pro** Name **User Kit 1** MSB **0** LSB **0** Applica Reset Kit Reset Note Dgn

Note	Drum Note Sound	Vol	Tune	Rev (add)	Cho (add)	Cutff	Res
(B 1) Kick Drum 2	(B 1) Kick Drum 2	100	64	0	0	64	64
(C 2) Kick Drum 1	(C 2) Kick Drum 1	100	64	0	0	64	64
(C# 2) Side Stick	(C# 2) Side Stick	100	64	0	0	64	64
(D 2) Snare Drum 1	(D 2) Snare Drum 1	100	64	0	0	64	64
(D# 2) Hand Clap H	(D# 2) Hand Clap H	100	64	0	0	64	64
(E 2) Snare Drum 2	(E 2) Snare Drum 2	100	64	0	0	64	64
(F 2) Low Tom 2	(F 2) Low Tom 2	100	64	0	0	64	64
(F# 2) Closed Hi-Hat	(F# 2) Closed Hi-Hat	100	64	0	0	64	64
(G 2) Low Tom 1	(G 2) Low Tom 1	100	64	0	0	64	64
(G# 2) Pedal Hi-Hat	(G# 2) Pedal Hi-Hat	100	64	0	0	64	64
(A 2) Mid Tom 2	(A 2) Mid Tom 2	100	64	0	0	64	64
(A# 2) Open Hi-Hat	(A# 2) Open Hi-Hat	100	64	0	0	64	64
(B 2) Mid Tom 1 R	(B 2) Mid Tom 1 R	100	64	0	0	64	64
(C 3) High Tom 2	(C 3) High Tom 2	100	64	0	0	64	64
(C# 3) Crash Cymbal	(C# 3) Crash Cymbal	100	64	0	0	64	64
(D 3) High Tom 1	(D 3) High Tom 1	100	64	0	0	64	64
(D# 3) Ride Cymbal	(D# 3) Ride Cymbal	100	64	0	0	64	64
(E 3) Chinese Cymbal	(E 3) Chinese Cymbal	100	64	0	0	64	64
(F 3) Ride Bell	(F 3) Ride Bell	100	64	0	0	64	64
(F# 3) Tambourine	(F# 3) Tambourine	100	64	0	0	64	64
(G 3) Splash Cymbal	(G 3) Splash Cymbal	100	64	0	0	64	64
(G# 3) Cowbell	(G# 3) Cowbell	100	64	0	0	64	64
(A 3) Crash Cymbal 2	(A 3) Crash Cymbal 2	100	64	0	0	64	64
(A# 3) Vibra-Slap	(A# 3) Vibra-Slap	100	64	0	0	64	64
(B 3) Ride Cymbal 2	(B 3) Ride Cymbal 2	100	64	0	0	64	64
(C 4) High Bongo	(C 4) High Bongo	100	64	0	0	64	64
(C# 4) Low Bongo	(C# 4) Low Bongo	100	64	0	0	64	64
(D 4) Mute Hi Conga	(D 4) Mute Hi Conga	100	64	0	0	64	64

Cliccando su “Sound bank editor” è possibile creare dei nuovi banchi di suono.



In questa schermata è possibile sostituire i singoli suoni della batteria sul Canale 10.

Il numero massimo di suoni modificabili è 8, e per ogni suono è possibile editare anche l'intensità della dinamica, e ascoltarli in anteprima cliccando su

La finestrella in basso mostrerà i nomi di tutti gli strumenti di batteria utilizzati dalla song corrente, evidenziando in giallo quelli modificati. Cliccando su reset è possibile ripristinare la batteria originale.

Il salvataggio virtuale consente di memorizzare il cambiamento nel database.

Tastiera

Questa funzione che si avvia premendo il bottone “T” in alto a destra del video in Performance, consente di attivare , una tastiera virtuale come indicato nella foto qui sotto:



Permette di utilizzare i comandi base nel caso in cui utilizziamo WINLIVE su TABLET o touch screen.

I tasti F1 / F9, Shift F1 / F10, Ctrl F1 / F10, Shift+Ctrl F1 / F10 servono per selezionare le song list; Esc chiude la lista;

le frecce destra e sinistra fanno scorrere la lista nel senso comandato;

i tasti +F10 e – F10 tolgono o aggiungono songs nella lista provvisoria F10;

Start, permette di far partire il brano selezionato;

Mix, consente il mixaggio fra una song e la successiva;

il tasto X chiude la funzione.

Registrazione traccia audio

Con questa funzione è possibile registrare una traccia audio su una base presente nel DataBase utilizzando il tasto apposito.



Dal pannello è possibile selezionare il Device audio e dispositivo di linea in ingresso

Volume ha un fader di regolazione del segnale di ingresso.

Il Filename indica il percorso di salvataggio della traccia registrata, ma è possibile cambiarla digitando il tasto apposito.

WAV Format indica il formato standard di salvataggio della traccia, ma anche questo può essere cambiato digitando l'apposito tasto.

Cliccando su "Start Test" è possibile effettuare una prova di registrazione controllando il livello volume in entrata. A fine test, digitando su "Stop test" si ritorna nella condizione iniziale.

I tasti "Start record" e "Interrompi" sono usati rispettivamente per avviare la registrazione e terminarla.

Audio Sampler

Tramite il tasto  è possibile accedere all'Audio Sampler, o campionatore.



Con il campionatore è possibile riprodurre al volo, anche durante l'esecuzione di una song, degli effetti sonori.

È possibile avere a disposizione 10 Banche da 10 Campioni ciascuno, per un totale di 100 campioni.

Per caricare i campioni, occorre cliccare sul riquadro in corrispondenza di ogni campione (quando non è caricato alcun campione compare "No Sample Loaded") e scegliere il file dalla finestra di dialogo. Sono supportati file Wav e Mp3.

Per ogni campione si può regolare il volume. È possibile riprodurre in Polifonia i campioni, oppure, spuntando l'opzione Mono, riprodurli in Monofonia (cioè se un campione è in esecuzione, e si richiama un altro, il campione in esecuzione viene terminato).

L'opzione Comp permette, se spuntata, di attivare un compressore generale sui campioni, che uniforma automaticamente il loro volume.

Durante la Performance, è possibile accedere in maniera rapida al campionatore con il tasto 'S', poi premendo i tasti da 1 a 0 sulla tastiera. Per interrompere in modo forzato la riproduzione dei campioni occorre premere il tasto '^'

Song List Editor

È possibile accedere al Song List Editor tramite il menu “Strumenti”.

SongListManager

NORMAL SONG LIST		Stop - Mel.Off - Order	
F1	SongList 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
F2	SongList 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F3	YOUTUBE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F4	SongList 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F5	SongList 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F6	SongList 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F7	SongList 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F8	SongList 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F9	SongList 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F10	Song list TEMP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NAME	SongList F1..F9	*	*

CONTROL+ SONG LIST		Stop - Mel.Off - Order	
F1	SongList 21	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
F2	SongList 22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F3	SongList 23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F4	SongList 24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F5	SongList 25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F6	SongList 26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F7	SongList 27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F8	SongList 28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F9	SongList 29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F10	SongList 30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NAME	Ctrl + F1..F10	*	*

SHIFT+ SONG LIST		Stop - Mel.Off - Order	
F1	SongList 11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
F2	SongList 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F3	SongList 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F4	SongList 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F5	SongList 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F6	SongList 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F7	SongList 17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F8	SongList 18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F9	SongList 19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F10	SongList 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NAME	Shift + F1..F10	*	*

SHIFT+CONTROL+ SONG LIST		Stop - Mel.Off - Order	
F1	SongList 31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
F2	SongList 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F3	SongList 33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F4	SongList 34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F5	SongList 35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F6	SongList 36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F7	SongList 37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F8	SongList 38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F9	SongList 39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F10	SongList 40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NAME	Shift + Ctrl F1..F10	*	*

DEFAULT ORDER


Save Cancel

Tramite questa funzionalità è possibile rinominare ogni singola scaletta:

- 1 – spuntando la casella STOP, vogliamo che al termine di ogni brano l'esecuzione della lista si blocchi, mentre se non inseriamo la spunta, l'esecuzione dei brani della lista sarà continua;
- 2 – spuntando la casella MELODY, ogni brano in lista verrà eseguito senza la guida melodica (midifile);
- 3 – la funzione ORDER prevede un menù a tendina dal quale è possibile scegliere l'ordine di esecuzione dei brani (se indichiamo TITLE, ad esempio, avremo un ordinamento alfabetico, piuttosto che per ID, per interprete, per autore e così via).

Mixing Editor

È possibile accedere al Mixing Editor tramite il menu "Strumenti".




Con il mixing editor si può impostare l'andamento e la durata (in milli-secondi) del Cross-Fade, cioè del mixing di due brani Audio.

La linea verde indica il brano da terminare, mentre la linea rossa indica il brano prenotato. Di default, WinLive adotterà un comportamento di tipo Lineare, con un progressivo e costante abbassamento del volume della base da terminare, contemporaneamente ad un aumento progressivo e costante del volume di quella prenotata. È possibile selezionare 5 curve pre-impostate, oppure disegnare una curva personalizzata.

Lista SIAE

Ogni song eseguita sia in modo Performance che al volo viene memorizzata da Winlive. È quindi possibile poi salvare questa lista in un file di testo.

Selezionare il menu “Strumenti” -> “Lista SIAE”, verrà visualizzata la seguente finestra:



Tutte le liste SIAE vengono memorizzate nella cartella \SIAE * , visualizzabile tramite Strumenti/Lista SIAE.

Il tasto “Reset” permette di cancellare tutto il contenuto della lista.

“Close chiude la funzione.

Con il tasto di ricerca “monitor” è possibile cercare la collocazione dei file SIAE LIST.

Il menù a tendina consente di selezionare quando salvare la lista: 1 – ad ogni chiusura del programma; 2 – alla fine di ogni song.


* Su Windows 7 e su alcune versioni di Windows Vista la cartella \SIAE viene memorizzata nel percorso virtuale, generalmente C:\Users\TUO NOME

UTENTE\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\WinLivePRO\SIAE

Il percorso virtuale è comunque accessibile tramite la modalità Media Explorer (vedi capitolo dedicato).

Salvataggio Físico delle Song

Si accede tramite il menu "Strumenti" -> "Salvataggio Song".



Con questa funzionalità è possibile salvare virtualmente o fisicamente le modifiche apportate ai file Midi.

Spuntando l'opzione "Salva da prima nota" si ha la possibilità di tagliare eventuali secondi di silenzio che potrebbero essere presenti all'inizio di una song.

La colonna "Output" permette di cambiare canale per ogni singola traccia.

Esempio: in alcune basi la traccia della melodia vocale non è salvata sul canale 4 (come previsto negli standard) ma in altri canali, ad esempio sul canale 1. Per invertire le tracce sarà sufficiente scrivere "4" in corrispondenza del canale 1, e "1" in corrispondenza del canale 4.

La colonna "Track" permette di salvare o meno la traccia

La colonna "Instrument" indica uno strumento cambiato e lo salva.

La colonna "Vol" indica se è stata effettuata una variazione di volume (100 = 100% del volume originale).

È inoltre possibile scegliere se includere nel file il testo Karaoke o gli Accordi.

La casella "Aggiungi secondi alla fine" permette di aggiungere un numero di secondi alla fine di un brano.

È possibile scegliere la traccia da modificare, e la possibilità di includere il testo e gli accordi.

Con il tasto  si salvano virtualmente le modifiche sul database, mentre i tasti   servono rispettivamente per salvare in maniera fisica i midifile E per salvare tutte le song presenti in F10 in formato midi.

Con i tasti   è possibile rispettivamente effettuare una conversione di un file da Midi a Wave e trasformare tutti le song presenti in F10 in formato Wave.

Il tasto   consente di trasformare un midifile in formato MP3 con la possibilità di scegliere la qualità sonora del file pigiando il tasto freccia.

Nota Bene: nel caso di file Mp3 ora è possibile salvarli sia virtualmente che fisicamente.

Save song

Save AUDIO song

OutPut	Instrument	Vol (%)	Dyn
1	✓	100	
2	✓	100	
3	✓	100	
4	✓	100	
5	✓	100	
6	✓	100	
7	✓	100	
8	✓	100	
9	✓	100	
10	✓	100	
11	✓	100	
12	✓	100	
13	✓	100	
14	✓	100	
15	✓	100	
16	✓	100	

Salva da prima nota
 Aggiungi secondi alla fine
 0 sec.

Salvataggio fisico della song.
NB: la song sarà salvata in formato 0
e i testi e gli accordi saranno
convertito allo standard.
(Si consiglia di non sovrascrivere il
file originale)

Tempo 0
 Tone
 Karaoke
 Chords


C:\Users\PC-Banco\Desktop\Backup Vari\Chiavetta winlive\Mlive CD\CALOREEM.MP3

Consenti sovrascrittura file originale

MP3 > WAV Abort Close

Sincronizzazione Testi / Accordi

Si accede tramite il menu "Strumenti" -> "Sincronizzazione Testi / Accordi".



Con questa funzionalità è possibile aggiungere un testo Karaoke ai file Midi e Audio.

Il testo viene caricato incollandolo nella finestra oppure aprendo un file TXT con il tasto .

Tramite il tasto  è possibile salvare il testo su un file TXT, mentre con il tasto  è possibile convertire tutto il testo in Maiuscolo.

Con il tasto "Import da Midi/Audio" è possibile importare un testo da un file midi oppure audio già scritto, ma solo se si sta editando un brano audio.


La sincronizzazione può essere fatta per riga, per parola e per sillaba.

Per effettuare la sincronizzazione occorre premere il pulsante "Inizia il Syncro". A questo punto partirà la base, e premendo il tasto invio, a tempo con la base, si effettuerà la sincronizzazione.

È possibile anche sincronizzare gli Accordi, spuntando la casella "Modalità accordi".

WinLive CD Player

Vi si accede tramite il menu "Strumenti" -> "Avvia WinLive CD Player" oppure attraverso il tasto CDP in modalità Performance.



Con questa funzionalità è possibile estrarre le tracce dai CD Audio e salvarle in formato Wav o Mp3.

Occorre selezionarle (è possibile selezionarle tutte tramite il pulsante "All" oppure selezionarle manualmente spuntando sulla prima colonna), poi cliccare sul tasto Convert.

È possibile scegliere tra Wav non compressi (Wave not compressed) e Mp3, variandone la qualità a seconda delle proprie esigenze (es. "Minimal Only for voice store" genera un file di bassa qualità e con il minor ingombro su disco, mentre "Maximum quality" genera un file di alta qualità, ma anche con il maggior ingombro su disco).

La particolarità di questo lettore CD è che possiede le funzionalità avanzate dei lettori CD commerciali per DJ, ovvero permette di modificare il tempo e l'intonazione (Key) in real-time.

Edit Mode

Locatori Song

Locator	Time	Song Section
1	3299	Intro
2	28304	Verse 1
3	54944	Verse 2
4	78254	Chorus 1
5	111554	Verse 3
6	134864	Chorus 2
7	164834	Bridge
8	188144	Chorus 3
9	214784	Chorus 4
10	241424	Chorus 5

L'utilizzo dei locatori consente il salto in tempo reale a diversi punti della canzone. Ad esempio si può associare il locatore 1 alla prima strofa, il locatore 2 al ritornello, il locatore 3 alla seconda strofa ecc...

Il numero massimo di locatori è di 10 per canzone.

Ci sono diversi modi per registrare nuovi locatori, dopo aver mandato in play la canzone:

- premere ALT + [numero da 1 a 0];
- oppure cliccare sul locatore che si vuole registrare (o sovrascrivere) nella tabella, poi cliccare sul tasto 
- oppure cliccare con il tasto destro sulla barra in basso
- oppure con tasto 'L' (li aggiunge in ordine).

Per riposizionare i locatori:

- Usare i tasti ALT e + oppure ALT e -
- oppure cliccare con il tasto sinistro sulla barra in basso, e spostarlo con il mouse.

Per rimuovere un locatore occorre selezionarlo sulla tabella o sulla barra in basso, poi premere CANC.

È possibile rinominare i locatori facendo doppio click in tabella.

Usando il tasto  è possibile aggiungere delle immagini associate ai vari locatori (ad esempio si può aggiungere l'immagine di uno spartito) così da poter mostrare a video una o più immagini per base in esecuzione.

È possibile utilizzare i locatori per impostare un punto di inizio di una canzone e un punto di fine. Ad esempio, si può impostare il locatore 1 sulla prima strofa, saltando l'Introduzione, e il locatore alla fine della penultima strofa, in modo da terminare la canzone prima dell'ultima strofa. Questi punti di inizio e di fine sono editabili mediante i pulsanti che si trovano sulla destra della schermata.

Una volta impostati i locatori, e gli eventuali punti di inizio e di fine, occorre salvare cliccando sul tasto Salva.

È possibile salvare i locatori solo se il file (Audio o Midi) è stato preventivamente importato nel database.


Durante l'esecuzione della canzone, è possibile richiamare velocemente i locatori premendo il numero sulla tastiera corrispondente (vedi capitolo Opzioni).

Con la combinazione Shift + [tasto numerico], la commutazione verso il locatore richiamato non avverrà in modo immediato, ma il programma attenderà la misura successiva della canzone.

Se i locatori vengono salvati essi saranno visibili nella barra song successiva, la pressione di Control + [tasto numerico], o il click sul locatore song prenotata, in Performance, consentiranno la partenza della song successiva da un locatore arbitrariamente scelto.

Midi Mixer

Subito dopo la parte dedicata ai locatori, è visibile una versione semplificata del Mixer, valida chiaramente solo per i file Midi.



Per ogni singolo canale è possibile regolare il volume, mettere in muto o cambiare strumento (cliccando sul nome strumento del canale corrispondente).

Karaoke Editor

Vi si accede tramite il tasto .



Con questa funzionalità è possibile editare in modo avanzato il testo Karaoke.

Cliccando su ogni singola parola è possibile editarla cambiando il testo, oppure spostarla graficamente anticipandola o posticipandola.

Lo Shift – Slide permette di traslare tutto il testo, anticipandolo o posticipandolo di un certo numero di Millisecondi, indicati in corrispondenza.

Il Collapse-Expand comprime o espande la distribuzione del testo

Il tasto  rende tutto il testo MAIUSCOLO.

Il tasto  ottimizza automaticamente il testo spostando i cambi di pagina in modo da semplificare la lettura del Karaoke durante la riproduzione, inoltre rimuove le doppie righe vuote, rimuovendo i cambi di pagina a doppio.

Il tasto  permette l'inserimento di nuovo testo.

Con il tasto "SAVE" si salvano tutte le modifiche apportate.

Chord Editor

In modo analogo al Karaoke Editor, è possibile accedere al Chord Editor per editare gli accordi, tramite il tasto .



Il Database

Di seguito lo schema della schermata "Database" di Winlive Pro 8.0

-Creare, Aprire e Salvare

Da Winlive Pro 8 è possibile accedere al database facendo click sul menù in alto **Database -> Database** o da **Visualizzazione -> Database** o da **Performance -> DBS**

Winlive Pro 8 permette di gestire più Database.

- Per creare un nuovo database premere sul pulsante : 

Winlive chiederà se salvare il database già presente, dopodiché svuoterà il database corrente.

- Per aprire un database esistente premere sul pulsante : 

Winlive chiederà di specificare il nome del database da aprire.

- Per salvare il database corrente con un nome premere: 

Winlive chiederà di specificare il nome del database da salvare.

- Per importare un database creato con le versioni 5.5 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 5.0 / 5.5 premere: 

Winlive chiederà di specificare il nome del database da importare.

- Per effettuare un backup del database premere: 

- Per ripristinare il backup precedentemente creato premere sul pulsante: 

Winlive mostrerà data e ora del backup.

Attenzione: la creazione di un nuovo database, o il ripristino di un backup, cancellerà quello in memoria se non lo si salva.

-Modificare le celle

È possibile modificare i valori nelle celle facendo Doppio Click su una cella se si è in modalità **“Selection”**.

Singolo click o Tasto invio se si è in modalità **“Edit”**.

Su alcuni campi l'immissione sarà guidata, su altri è possibile scrivere direttamente all'interno, altri campi invece sono informativi e non sarà possibile editarli, per esempio campo Type, ID...

Il campo **“ORDINE”** permette di creare un ordinamento personalizzato delle liste.

È possibile editare alcuni valori in maniera veloce attraverso la finestra **“Preview”**, dalla quale è anche possibile ascoltare un'anteprima con i settaggi applicati.

Il click col tasto destro su una cella (o su una selezione di celle) permette di accedere a un menù attraverso il quale è possibile editare una cella, ordinare in base alla colonna selezionata, usare il nome file come titolo, spostare la song in un'altra lista, cambiare velocemente il nome in base al percorso del file, copiare il file fisico su un'altra cartella, analizzare i file per cercare informazioni aggiuntive, mettere il titolo in MAIUSCOLO.

-Multi-selezione

Se si tiene premuto il tasto CTRL è possibile selezionare più song per poter operare a gruppi.


Se si è in modalità **“Selection”**, la song si deseleziona cliccandoci sopra, mentre in modalità **“Edit”** basta cliccare su un qualsiasi campo per deselezionare tutto.

-Import delle song

Le song ora possono essere importate, anche a gruppi [CTRL], dalla parte sinistra "Explorer".

Cliccando su  **Importa**, l'icona  **Tutti** evidenzia tutti i file per un import di tutta la cartella. È inoltre possibile accedere rapidamente alla cartella "Desktop" e alla cartella "Documenti" cliccando sugli appositi pulsanti.

E' possibile importare le song nella maniera classica di Winlive Pro cliccando su 




In entrambi i casi si aprirà la schermata di Import finale nella quale è possibile settare:

- La song list di destinazione;
- Il percorso del File / dei Files (nel caso non sia stato selezionato da "Explorer");
- Una cartella secondaria dove salvare le copie dei file importati, con la possibilità di spostare in altra cartella;
- I canali muti per i files Midi;
- Import Completo (più lento) o Veloce;
- Scanning del titolo oppure uso del nome del file come titolo;
- Il non trasferimento in database se il file esiste già.

Tramite il tasto  è possibile abortire l'import, mentre il tasto  permette di effettuare l'import in background.

Nota Bene: l'import veloce realizza il processo in maniera estremamente rapida ma non consente controlli approfonditi sull'integrità del file e sui tag degli Mp3.




La funzionalità di ricerca dei File Orfani permette scandire tutto il database alla ricerca di file che non vengono più trovati sul disco rigido in quanto potrebbero essere stati cancellati o spostati in un'altra cartella.

Per trovare gli orfani occorre premere il tasto "Controlla". Una volta terminata la scansione, è possibile eliminare le corrispondenze dal database, mostrarli nel database oppure immettere il nuovo percorso dei file (nel caso fossero stati spostati), specificando appunto la nuova cartella.

Abbiamo aggiunto la funzione "Search" per effettuare una ricerca automatica dei file orfani all'interno di una cartella e delle relative sottocartelle.


Sostituire il percorso o il nome del file



Questa funzionalità permette la sostituzione di parti del percorso su un file o su una selezione di file.

Media Explorer

In Media Explorer puoi eseguire le Song direttamente dal tuo disco rigido, applicare filtri di visualizzazione e importarle facilmente nel database di WinLive 8.



È possibile riprodurre al volo le canzoni semplicemente facendo doppio click sulla canzone stessa oppure premendo INVIO.

Cliccando su **Predefiniti >>>** è possibile aprire dei percorsi predefiniti. Open Window permette di localizzare la cartella sul disco rigido aprendo l'Explorer di Windows.

- Exported Songs: cartella di destinazione di default delle song midi salvate fisicamente;
- Siae: cartella di destinazione di default di tutte le liste Siae;
- Store: in questa cartella è possibile importare i testi che sono stati sincronizzati con le precedenti versioni di Winlive;
- User: cartella di destinazione di default per gli User sounds creati con il Sound Editor del Mixer.
- Preferiti: i tasti "+" e "x" consentono rispettivamente di aggiungere o eliminare percorsi preferiti;
- Scan Sottocartelle: effettua la scansione di tutte le sottocartelle;
-  cerca la riga: rispettivamente riducono e aumentano il carattere;
- ADD to F10 : aggiunge una song alla lista F10;
- Import: importa in database;
- Book: prenota song.


Attenzione: la casella Virtual Folders permette, se attivata, di aprire le cartelle all'interno dei percorsi virtuali di **Windows Vista*** e **Windows 7**.

Spuntare se si utilizzano queste versioni di Windows.

* Per alcune versioni di Windows Vista, oppure se è stata disabilitata manualmente la funzionalità UAC del sistema operativo non occorre spuntare questa casella.

Youtube Video Songs

Nuova funzione accessibile attraverso il bottone Youtube collocato in basso a sinistra, nella modalità Performance oppure attraverso Visualizzazione -> Youtube songs.




Come si può notare nell'immagine ti permette di ricercare e visualizzare a schermo delle basi prese direttamente da youtube attraverso la ricerca del titolo e dell'artista.

All'interno della funzione è già impostato un filtro di ricerca per le basi karaoke, oltre alla visualizzazione è possibile anche importarle all'interno di una songlist del database e inserire titolo, artista, autore, chiave.

Attenzione: Non è possibile né la modifica della base e né fare il download della base, è possibile solo importare il link all'interno del database e visualizzare la base attraverso una connessione ad internet.

Metrodrummer

Metronomo e batteria con pattern ritmici, accessibile attraverso **Visualizzazione -> MetroDrummer** oppure attraverso il pulsante MDR collocato nella parte destra della modalità Performance.




Questa funzione permette la modifica dei pattern di batteria dei file midi, basta selezionare il ritmo desiderato e cliccare su Style Syncro con la base in esecuzione, in automatico la base andrà a sincronizzarsi con la batteria selezionata nel Metrodrummer.

Il Metrodrummer oltre alla modifica delle basi midi può essere usato anche in autonomia riproducendo solo i pattern di batteria, permettendoti anche la variazione del tempo (BPM), inserire variazioni, percussioni, mettere un intro e una fine.

Puo' essere anche usato solo come metronomo 4/4, 3/4, 2/4, 5/4, 6/4, 7/4, 9/4.

Winlive DJ Control

Sezione semplificata per i DJ, accessibile attraverso **Visualizzazione -> Winlive DJ control** oppure attraverso il bottone **WDJ** in modalità Performance.



Modalità Winlive DJ con riconoscimento BPM per i files Audio con effettistica in tempo reale, permette di effettuare sia mix manuali che mix automatici.


Per effettuare il mix Automatico con la prima traccia in play e la seconda prenotata basta cliccare prima su Tempo Sync e poi su Auto mix, in questo modo il winlive DJ passerà da una traccia all'altra in automatico.

Mentre per effettuare il mixing manuale sempre con la prima traccia in play e la seconda prenotata basta cliccare prima su Tempo sync e poi su Manual mix, in questo caso in alto troverai la scritta in rosso Mix 2%, basterà cliccare più volte su manual mix per far avanzare la percentuale di mixing e passare gradualmente da una traccia all'altra.

Oltre i vari mixing il Winlive DJ permette di inserire anche effetti come il Reverse Play, l'auto WHA e il Phaser utilizzabili attraverso il pad che si trova sulla destra.

Background Songs

Questa funzione ti permetterà di creare una lista di file audio da poter usare come scaletta di sottofondo quando il Winlive viene messo in Stop



Attraverso il pulsante “aggiungi song” ti permette di aggiungere file audio all’interno della scaletta. “Load playlist” ti permette di caricare una playlist salvata in precedenza;

“save playlist” ti permette di salvare la lista caricata in quel momento,


“elimina tutte le song visualizzate ora”,

“A/a rimpicciolisce il carattere mentre” “a/A ingrandisce il carattere”

e in fine “random” permette la riproduzione casuale.

Questa funzione ti permette anche di regolare il volume di esecuzione e il fade IN e il fade OUT.

Sottotitoli Karaoke Monitor



Questa impostazione ti permette di inserire un sottotitolo scorrevole all'interno del karaoke monitor permettendoti di settare il colore, carattere, sfondo, dimensione e velocità di passaggio del sottotitolo.

Utile quando si vogliono lanciare messaggi rivolti al pubblico in combinazione con il karaoke

Tasti di scelta rapida

Segue una lista di tasti (shortcuts) e relative funzioni:

Visualizzazione Performance (con la Song List chiusa):

Barra Spaziatrice	Apri la Song List o Pausa/Play della Song
Tasti Freccia	Apri la relativa Song List
F1, F2, ..., F10	Apri la relativa Song List
Shift + [F1 .. F10]	Apri la relativa Song List
Ctrl + [F1 .. F10]	Apri la relativa Song List
Shift +Ctrl + [F1 .. F10]	Apri la relativa Song List
1..2..3.....0	Play dal relativo Locatore o canale muto
Shift + [1..0]	Prenota il relativo Locatore
Ctrl + [1..0]	Prenota il relativo Locatore della Song prenotata
Shift + Ctrl + [1..0]	Salta al relativo Locatore della Song prenotata
O	Play dall'inizio della Song
Q	Fade out alla Song prenotata
W	Cambia la dimensione del testo karaoke (piccolo media grande)
F	Avanti
R	Indietro
M	Melodia (ch. 4) Si/No [Song Midi]
T	Ripristina il Tempo originale [Song Midi]
U	Solo Melodia (ch. 4) [Song Midi]
N	Canali on/off come in origine
P	Talk over (su tasto premuto)
A	Attiva tutti i canali [Song Midi]
K, L	Scorrimento per il Testo nel leggio
D	Solo Batteria (ch. 10) [Midi Song]
C	Visualizza/Nasconde gli Accordi
Y	Mix con la Song prenotata
X	Apri il Mixer
V	Traccia Vocalist (ch 16) Si/No [Song Midi]
B	Solo Basso (ch.2) e Batteria (ch. 10) [Song Midi]
Invio	Play della Song prenotata
Pausa	Pausa/Play
+	Incremento di un semitono
-	Decremento di un semitono
Pg. Su	Incremento del Tempo [Song Midi]
Pg. Giù	Decremento del Tempo [Song Midi]
Ctrl ++	Incremento di un semitono della Song Prenotata [Song Midi]
Ctrl + -	Decremento di un semitono della Song prenotata [Song Midi]
Ctrl + Pg. Su	Incremento del Tempo della Song prenotata [Song Midi]
Ctrl + Pg. Giù	Decremento del Tempo della Song prenotata [Song Midi]
Ctrl + M	Melodia (ch. 4) della Song prenotata Si/No [Song Midi]
Fine	Scarica la song prenotata (STOP)
Z	Modalità fullscreen
Backspace	Apri finestra di ricerca song nella songlist

Tab	Scorre tra occorrenze delle ricerca nella song list
S	Audio Sampler
J	Pre Ascolto
E	Visualizza/Nasconde la Melody Bar
Ctrl + Q	Salvataggio Virtuale Song corrente
Ctrl + K	Abilita/Disabilita il Karaoke Monitor

Visualizzazione Performance (con la Song List aperta):

Inizio	Prima colonna della Song List
Fine	Ultima colonna della Song List
Iniziale	Cerca la prima Song con l'Iniziale
Spazio	Prenota la Song e chiude la Song List
Ins	Inserisci la Song nella Song List Temporanea (F10)
Pg. Su	Prima riga della Song List
Pg. Giù	Ultima riga della Song List
Backspace	Cerca una Song
Tab	Ripeta la ricerca
Invio	Play della Song e chiude la Song List
Esc	Chiude la Song List

Pre Ascolto

Esc	Chiude senza salvare
F	Avanti
R	Indietro
G	Chiude salvando la posizione precedente
J	Setta la posizione senza chiudere il pre-ascolto
H	Test della posizione senza chiudere il pre-ascolto
O	Inizio
INVIO	Chiude salvando la posizione corrente

Audio Sampler

\	Stop su tutti i sample
S	Apri / Chiude e ferma tutti i sample
1..2..3.....0	Play del Sample
Ctrl + 1..2..3.....0	Seleziona il Set

Suggerimenti:

1) Winlive è strutturato in maniera tale che è possibile gestire la maggior parte delle funzioni in fase di Performance, mentre si è in esibizione in spettacolo o concerto, attraverso l'uso esclusivo della tastiera del computer evitando quindi l'inconveniente di dover gestire le funzioni col Click del mouse, che implica tempi di impiego maggiori e deconcentrazione per l'artista.

2) Si consiglia di tenere a portata di mano una stampa dei tasti di scelta rapida, generalmente dopo un paio di Performance l'utente tende a memorizzare i tasti e la gestione del programma diventa ancora più semplice e immediata.

Le Opzioni

Winlive Pro dà all'utente la possibilità di personalizzare il proprio ambiente di lavoro tramite la regolazione di parametri e opzioni.

Si può accedere alla Opzioni attraverso il menù Strumenti -> Opzioni.


Suggerimenti:

1) è possibile in ogni momento tornare alla opzioni di default originali scegliendo RESET; saranno anche eliminati i 2 percorsi delle SongFolderList;

2) se il vostro computer è molto datato si può velocizzare l'esecuzione di Winlive scegliendo "USA SETTAGGI PER REQUISITI MINIMI". In tal maniera saranno impostate le opzioni orientate alla velocità piuttosto che alla qualità grafica.

Voci delle Opzioni

Opzioni Generali:



Stop alla fine di ogni brano

Disabilita la prenotazione automatica della song seguente in lista.

Stop della song anche se prenotata

Disabilita la riproduzione automatica della song anche se prenotata.

Song successiva casuale

Prenota casualmente la song successiva.

Disattiva partenza automatica della song

Ogni song richiesta non parte in maniera automatica

Melody Bar a scorrimento

La melody bar, richiamabile da performance CTRL+E, può essere fissa a schermate o a scorrimento.

Visualizza locatori nella Melody bar

Come descrizione.

Usa indicatori di misura in Melody bar e Notazione

Durante lo scorrimento della Melody bar è possibile visionare una numerazione progressiva di misura.

Melody bar in basso o in alto

Posizione la Melody bar durante l'esecuzione in performance.

Indicatori Melody verticali, orizzontali fissi, orizzontali con altezza

Come descrizione.

Melody Bar solo su schermo principale, solo su monitor Karaoke, su entrambi

Come descrizione.

Millisecondi di attesa prima dell'inizio

Imposta il numero di millisecondi che il programma attenderà prima di riprodurre la song.

Mixing automatico

Fra una song e la successiva o quella prenotata solo audio, audio e midi, disattivo.

Millisecondi di attesa prima dell'inizio

E' possibile stabilire un lasso di tempo di pausa prima dell'inizio della song.

Talkover volume

Premendo il tasto "P" durante l'esecuzione in performance il livello del volume si abbassa alla percentuale scelta, dando modo di parlare mentre la song scorre in sottofondo.

Tasti 1,2,...,0

È possibile usare i tasti numerici per accedere velocemente ai locatori oppure per mettere in muto le tracce da 1 a 10.

Usa la barra Spazio per

È possibile usare la barra spaziatrice per mettere in play o in pausa una song, oppure per visualizzare o nascondere la Song List.

Search Window position

Permette di spostare la finestra "cerca song" in varie posizioni dello schermo.

Usa "2 volte ESC" per Stop anziché ESC

Se spuntato lo stop avverrà premendo 2 volte ESC anziché una.

Visualizza orologio

Visualizza un orologio in alto a destra.

Apri Melody bar all'avvio

La Melody bar si apre ogni qual volta viene avviato il programma.

Apri Chord bar all'avvio

La Chord bar si apre ogni qual volta viene avviato il programma.

Utilizza indicazioni a contrasto elevato

Come descrizione.

Non usare led

I led sono posizionati e sono attivi in corrispondenza dei vari strumenti visualizzabili nell'interfaccia Mixer; spuntando questa casetta vengono disattivati.

Non usare il VU-Meter per i midi

Il Vu-Meter è attivo nell'interfaccia Mixer per segnalare il livello del suono e può essere disattivato spuntando la casella apposita.

CountDown lampeggiante fine song

Il countdown è presente al centro in alto della schermata di performance e lampeggia qualche secondo prima della fine della song in esecuzione; togliendo la spunta nell'apposita casella, è possibile annullarlo.

Nascondi automaticamente tastiera Tablet

Spuntando l'apposita casella la tastiera tablet può essere nascosta oppure spostarla nella posizione desiderata mediante scelta dal menù a tendina allo scopo creato.

Posizione tastiera tablet

Ti permette di scegliere dove posizionare la tastiera tablet.

Language

Scelta della lingua preferita.

SETTAGGI AVANZATI *(Si consiglia di non variare i settaggi di default a meno che non siate utenti esperti)*

Screen Double Buffer

Usa un doppio Buffer a livello grafico per ridurre gli sfarfallii e migliorare la qualità grafica. (Potrebbe essere necessario riavviare Winlive per rendere effettivo il cambiamento)
Usarlo solo su computer con una buona scheda grafica dedicata.


Controlla aggiornamenti all' avvio

Se spuntato consente di controllare automaticamente gli aggiornamenti ad ogni avvio.

Aggiornamento Interfaccia

Ogni tot di millisecondo il winlive aggiornerà l'interfaccia grafica.

Opzioni Midi 1:



Device Midi

E' possibile settare un device per il Midi sia fisico (Expander, Tastiera) che virtuale (Roland VSC, Microsoft SoftSynth).

Il tasto **Refresh** aggiorna la lista se si è appena collegato un nuovo dispositivo.

Usa Winlive Synth Engine (WSE)

Questa funzione ti permette di utilizzare il banco suoni digitale del Winlive Pro Synth 7 senza essere vincolato da expander esterni.

Out

Uscita predefinita per l'uscita del flusso Midi

...

Permette di selezionare un altro banco suoni digitale installato nel pc attraverso un semplice esplora risorse.

Midi Out + WSE

Permette di associare il banco suoni digitale del Winlive Pro Synth 7 ad un expander Midi esterno.

Inizio dalla Prima Nota

Se spuntato consente di posizionarsi direttamente sulla prima nota utile all'apertura del Midi File consentendo così l'accesso immediato.

Stop sull'ultima NOTE-OFF

Se spuntato consente di terminare la song all'ultimo NOTE-OFF, troncando l'eventuale coda del suono.

Midi tracks Vol% (1-100)

Permette la variazione del volume generale delle tracce midi in percentuale.

Compressione Midifile

Abilita la compressione delle dinamiche delle note dei file midi secondo i valori di min e max impostati sotto.

Device Metronomo

È possibile settare un device a parte per il metronomo, oppure utilizzare lo stesso device principale.

Attenzione: l'utilizzo di un device a parte per il metronomo potrebbe causare problemi di timing, dovuti alle eventuali differenti latenze del dispositivo midi utilizzato.

Misure iniziali con metronomo

Il metronomo verrà riprodotto fino al numero di battute scelte dopodiché viene spento automaticamente (è conveniente usare questa funzione unitamente alla de-selezione di start dalla prima nota).

Suoni del Metronomo

Questa parte di menu ti permetterà di modificare il suono del metronomo e di settare il volume di esso.

Midi input

Permette il collegamento di una tastiera o di un qualsiasi dispositivo che immette nel winlive un flusso midi.


Ignora lettura traccia Midi

Ignora la lettura dei parametri diversi da note on e note off della traccia selezionata per i midi file, se impostato su off è disattivato

Sensibilità tastiera

Regola la sensibilità al tocco sulla tastiera midi eventualmente assegnata nel midi input.

Opzioni Midi 2:



Resolution Timer

I messaggi midi vengono inviati in blocco ogni tot millisecondi. Solitamente 10 milli-secondi è la risoluzione ottimale.

Un aumento del timer diminuisce il carico della CPU ma potrebbe intasare il device Midi, una diminuzione distribuisce meglio i messaggi midi ma potrebbe gravare su CPU lente.

In genere il range di lavoro di default entro i quali limiti il tempo è percettibilmente preciso varia da 5 a 30 millisecondi.

Midi Engine Multitasking

Il midi engine multitasking permette l'esecuzione di più flussi midi contemporaneamente aumentando la velocità di caricamento e di esecuzione, ottimo per computer con buone prestazioni.

Filtra i messaggi Non GM-GS

Tralascia gli eventi midi ridondanti e considerati inutili per la riproduzione dei Midi File tipo Control Change ecc...

Alcuni apparecchi con funzioni avanzate tipo uscita Karaoke o Vocalist, in combinazione con alcune basi specifiche potrebbero necessitare dell'invio di tali messaggi.

Deselezionarlo solo se si riscontrano problemi di questo tipo.

Light Load

Tralascia alcuni eventi midi come Pitch-bend, AfterTouch ecc...

Abilitarlo solo se si riscontrano rallentamenti nella riproduzione del Midi.

Invia Reset Sysex prima della song

Invia il messaggio standard di reset Sysex prima di ciascuna song midi, il tipo di messaggio di reset (GM, GS etc.) può essere scelto dal menu a tendina subito sotto.

Note OFF Parziale

Un modo alternativo di utilizzare il reset al cambio tonalità, in pausa e a fine brano. Non abilitarlo se si utilizza un Expander altrimenti le note decadranno molto lentamente.

Program Change iniziano da 1

Per convenzione i program change visualizzati possono partire da 1 anziché da 0 (solo per indicazione visiva)

Batteria compatibilità M-live

Escludi alcuni kit di batteria che possono bloccare M-live xlight ed M-live Xlight 2, non selezionare se si utilizzano dispositivi midi diversi dai due appena elencati.

Ignora messaggi di reset Sysex

Ignora i messaggi di reset sysex standard già inclusi nel midi file.

Invia Messaggi SysEx

Abilita l'invio dei messaggi SysEx contenuti nel midi-file durante la riproduzione.

Esempio: se la song contiene 2 tracce di batteria è necessario abilitarlo affinché venga letto il corrispondente messaggio SysEx che indica al dispositivo midi che la traccia 9 o 11 è una batteria.

Invia Messaggi SysEx prima dello start

Invia una serie di comandi SysEx prima dello start di ogni song. Molto utile per vecchi expander che utilizzano istruzioni non-standard.

Esempio: per inviare il reset GM disabilita l'opzione "Invia reset GS" poi incolla su "Invia messaggi SysEx prima dello start" la seguente stringa:

F0 7E 7F 09 01 F7

Per il reset XG incolla la seguente stringa:

F0 43 10 4C 00 00 7E 00 F7

È possibile scegliere se indirizzare i messaggi SysEx solo verso il device Midi principale o verso tutti i device.

Ottimizzazione flusso

Ottimizza il flusso di dati durante la riproduzione del midi, è consigliato non disabilitarlo.


Temporizzazione sysex

Setta il tempo di delay dopo l'invio di un messaggio sysex al device.

Permetti uscite midi multiple

Permette l'utilizzo di più uscite midi.

Opzioni Audio:



Device Audio

È possibile settare un dispositivo per l'audio in uscita (Audio e Video), tipicamente una scheda audio.

Il tasto **Refresh** aggiorna la lista se si è appena collegato un nuovo dispositivo.

Usa device secondario (Pre-Ascolto)

È possibile settare un secondo dispositivo per poter utilizzare la funzionalità di pre-ascolto, tipicamente una scheda audio.

Device seconda uscita audio

È possibile settare una seconda uscita audio.

FF Salto

Sono i secondi di salto quando su una base Audio si sceglie l'avanzamento veloce FastForward,  Tasto ('F').

Taglia il silenzio iniziale

Se spuntato permette l'esecuzione dei file audio iniziando direttamente dalla prima parte udibile. È utile spuntarlo se si desidera un'esecuzione immediata anche per i brani audio, soprattutto i CDG che delle volte contengono una parte silenziosa all'inizio che può perdurare anche più di 10 secondi.

Caricamento veloce

Abilita il caricamento al volo, ancora più veloce sui file audio.

L'incremento di velocità non è molto evidente essendo Winlive già molto veloce in maniera normale. Si consiglia di abilitare questa opzione solo se si necessita di un play delle basi davvero in maniera real-time dato che su alcune schede audio potrebbe ridurre la qualità del transpose.

Pre-Load Audio

Se spuntata, questa opzione permette di caricare in memoria la base audio al momento della prenotazione, in modo che al momento della sua riproduzione la base parta più velocemente.

MultiTask preload

Se spuntata, questa opzione permette di velocizzare i caricamenti delle basi.

Cambio tempo senza distorsione

Permette il cambio del tempo senza che la base vada in distorsione.

Compressione dei volumi

Abilita la compressione dei volumi sull'audio, per il dettaglio andare in strumenti -> opzioni audio di winlive.

Abilita Gain

Abilita l'utilizzo del gain nel mixer virtuale.

Audio Buffer

Setta la dimensione del buffer. Aumentare questo parametro solo nel caso in cui si sentano delle interruzioni durante la riproduzione di files audio e video. È sconsigliato diminuire rispetto al valore predefinito.


Smooth IN

Setta eventuale fade IN fisso per le basi audio (tempo espresso in Millisecondi).

Smooth OUT

Setta eventuale fade OUT fisso per le basi audio (tempo espresso in Millisecondi).

Accordi e Testi:



Notazione Accordi

Permette di lasciare la notazione invariata, oppure di convertire tutti gli accordi eventualmente contenuti nei file in formato Italiano oppure in formato Anglosassone.

Escludi Rivolto del basso

Se attivo, visualizza gli accordi escludendo il rivolto, se presente.

Esempio: Gsus/C verrà visualizzato come Gsus

Trasponi accordi in base al transpose

Se attiva, il transpose degli accordi segue il cambio di intonazione della base (audio o midi). Se disattiva, lascia gli accordi invariati quando viene eseguito il cambio di intonazione.

Leggi Formato CC#1, GENERALMUSIC

Permette la lettura di accordi in formati particolari. È possibile abilitando tale opzione che nel campo accordi vengano lette informazioni differenti dagli accordi.

Chord Bar

Permette di impostare la dimensione in altezza della barra accordi.

Chord Bar a scorrimento

Permette lo scorrimento della chord bar insieme alla base.

Numero celle in barra accordi

Permette di scegliere il numero delle celle all'interno della chord bar

Accordi nella melody bar

Permette l'inserimento degli accordi nella melody bar

Colori

È possibile variare il colore degli accordi sul testo (modalità "Leggio con Accordi"), utile per differenziare il testo Karaoke dagli accordi.


Visualizza Txt e Rtf anche in Karaoke Monitor

Se spuntata permetta la visualizzazione del testo anche all'interno del Karaoke Monitor .

Font TXT

Permette la modifica del carattere , colore e dimensione del testo oltre lo sfondo.

Karaoke e immagini:



Da questa schermata è possibile cambiare il tema grafico del programma, l'immagine di sfondo, personalizzare i colori del testo e dello sfondo oltre che il carattere del Karaoke.

Tema

Consente di selezionare un tema grafico per Winlive.

Il tema ha effetto sullo sfondo e sul colore del testo, il riempimento e le ombre o effetti.

Colore di sfondo

Selezionare un colore con Doppio Click o scegliere uno personalizzato da [...]

Attenzione: alcune combinazioni di temi e colori, quando è disabilitato lo sfondo possono rendere il testo Karaoke poco leggibile.

Usa immagine di sfondo

Se spuntato abbina di default l'immagine di sfondo del tema per tutte le esecuzioni.

Sfondo Monitor

Permette la personalizzazione dello sfondo del monitor principale e del Karaoke monitor.

Modalità Karaoke

- Modern Style – testo su 4 righe
- Reading Mode – testo su 2 righe
- Leggio con accordi – testo su 2 pagine/8 righe
- Nessun Karaoke

Style

È possibile scegliere se visualizzare il testo con il bordo, con l'ombra oppure senza alcun effetto grafico (utile per computer datati).

Indicatore Bouncing Ball

Visualizza un'animazione sulla riga o sulla sillaba del testo karaoke in scorrimento.

Sui Midi Files cambia colore a ritmo col metronomo.

Anticipo – Posticipo testo


Possibilità di anticipare o posticipare di un numero scelto di Millisecondi lo scorrimento del testo rispetto a come settato nel Midi File o negli Mp3.

Precedenza codifica M-live anziché Karaoke

Ci sono basi midi che possono avere più di una codifica per il testo/accordi, ad esempio formato sysex e formato tune 1000. Di default la priorità viene assegnata al testo sysex, se si riscontra su alcune basi mancanze o malfunzionamento del testo deselezionare questa funzione.

Consenti syncro testo e accordi nei files wave

CDG / Video (Solo utenti esperti)



E' bene interagire con questi parametri solo se si è pienamente a conoscenza della struttura e caratteristica dei file Mp3+CDG (Karaoke grafico).

Sfondo personale sul CDG

Se abilitato usa il colore di sfondo corrente al posto del colore di sfondo originale nel CDG.

Usa bordo sul GDG

Abilita la colorazione del bordo nel CDG dove disponibile.

La disabilitazione, di default consente un miglioramento nella riproduzione dei CDG al computer che non necessitano di un bordo come su una TV.

Bias-Color

È possibile regolare la gamma di colori RGB (Rosso, Verde, Blu), valori più alti determinano una maggiore luminosità per la rispettiva gamma di colore.

Files video

File video solo nel Karaoke monitor

Il file video verrà caricato solo nel Karaoke monitor, mentre nel monitor principale ci sarà il testo Karaoke.

Non usare video nel karaoke monitor

Attivando questa funzione il video non verrà visualizzato nel Karaoke monitor diminuendo il tempo di caricamento del video.

Mantieni proporzioni

Mantenere le dimensioni del video pari a quelle originali.


Video associato in loop

Associando un file video in questa funzione permetterà la riproduzione sullo sfondo continuamente.

Utilizza redering video di winlive 5.5

Utilizzando questa funzione permette la visualizzazione su pc meno performanti abbassando la velocità di caricamento.

Song List:



Tipo di ordinamento Song List

E' possibile scegliere il tipo di ordinamento per le song list .

ID = ordine di inserimento, le ultime inserite andranno alla fine

TITLE = per titolo, AUTHOR = per autore, INTERPRETER = per interprete.

È possibile selezionare il tipo di ordinamento della song list anche combinando campi diversi.

È possibile utilizzare il campo **Ordine**, che permette di effettuare un ordinamento personalizzato delle liste così come definito nel database (ultimo campo).

Celle song list

Permette di settare la grandezza delle celle. Settando 2 celle per riga si ottengono le dimensioni più grandi per le celle.

Colonne songlist

Permette di settare il numero delle colonne da visualizzare nella songlist.

Grandezza font / cella songlist

Permette di settare la grandezza del carattere all'interna delle celle di tutte le songlist.

Numero caratteri per cella

Serve a settare il numero di caratteri massimi che dovrà avere ogni singola cella. Si consiglia di non modificare questa opzione.

Posizione Song List

È possibile visualizzare la song list in basso, oppure di lato a sinistra.

Interprete a destra del titolo

Ti permette di scegliere dove collocare l'interprete di un brano.

Digitazione in song list

Permette di fare una ricerca rapida attraverso la tastiera permettendo di scegliere la ricerca come prima lettera, ricerca smart all'inizio e ricerca smart su tutto il nome.

Stile griglia

Permette di regolare il bordo delle celle di tutte le song list.

Stile testo

Permette di regolare l'evidenza del testo all'interno delle song list.

Song List in Karaoke Monitor

Permette di visualizzare la song list anche sul secondo monitor.

Colori della SongList

Permette la variazione dei colori visualizzati all'interno della songlist, assegnando un colore differente per ogni tipo di file, oltre che per lo sfondo e la selezione.

Song list font

Permette la regolazione dei caratteri all'interno della song list.

Song list in Karaoke Monitor

Visualizzare la song list anche nel Karaoke Monitor.

Colora Song eseguite

Colora tutte le song già eseguite.

Pre-load delle song list

Pre caricamento delle song list aumentando la velocità.

Non nascondere Song List a fine brano

Segnala song con Karaoke/accordi 'K'

Segnala la presenza del testo o di accordi attraverso la lettera K

Operazioni sulle Opzioni

- **PER APPLICARE LE OPZIONI È NECESSARIO FARE CLICK SU “APPLICA”**
- **PER REIMPOSTARE LE OPZIONI DI DEFAULT FARE CLICK SU “RESET”**
- **PER USCIRE DALLA SCHERMATA TRALASCIANDO LE MODIFICHE FARE CLICK SU “ANNULLA”**

APPENDICE

Specifiche e compatibilità

Funzione	Caratteristica
Compatibilità files:	MIDI, KAR, MP3, CDG, WAV, MPG, AVI, TXT, FLV, MP4, YTB
Compatibilità formati midi:	Tipo 0, Tipo1, Smf 16 tracce
Compatibilità testo:	Tune1000, M-live, Solton, TextInKar, MP3TagV2, MP3 M-liveText
Modalità reset:	GS, assicura piena compatibilità con la maggior parte delle basi midi
N. massimo song in lista:	120.000
N. massimo song in database:	> 200.000
Tempo medio accesso song:	0.05 - 0.2 sec. calcolati su 2Gzh, 2GB ram
Numero suoni pre-impostati:	128 Strumenti* + 10 DrumKit* + 32 User Sounds

Il motore midi è stato riprogettato da zero rispetto a tutte le precedenti versioni di Winlive pertanto si potrebbero notare lievi differenze nella riproduzione.

Adesso la gestione del midi avviene totalmente in MultiTasking in un processo indipendente per cui è ora possibile aprire finestre e continuare a lavorare e aprire programmi, riducendo Winlive a icona anche durante l'esecuzione di un Midi File senza incorrere in rallentamenti e perdite del tempo midi.

*In realtà i suoni midi che possono essere utilizzati sono di più ma per convenzione viene sempre visualizzato il nome del primo banco sul program inviato (es. per Hard FM Piano bank024-pc:006 sarà visualizzato il nome ELECTRIC PIANO 2 bank:000-pc006) se però il device è abilitato a riprodurre tale suono userà il suono corretto.

Note legali

Licenza d'uso Winlive Pro (ITA)

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO DOCUMENTO PRIMA DI APRIRE LA CONFEZIONE.

IL PROGRAMMA INCLUSO IN QUESTO DISCO È LICENZIATO ALL'UTENTE. APRENDO QUESTA CONFEZIONE ACCETTATE DI ATTENERVI AI TERMINI DI QUESTA LICENZA D'USO. AVVERTIMENTO: QUESTO PROGRAMMA È PROTETTO DALLE LEGGI SUL DIRITTO D'AUTORE E DAI TRATTATI INTERNAZIONALI. IL PRODOTTO SOFTWARE VIENE CONCESSO IN LICENZA, NON VIENE VENDUTO. LA RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA O LA DISTRIBUZIONE DI QUESTO PROGRAMMA, O PARTE DI ESSO, PUÒ AVERE COME CONSEGUENZA SEVERE SANZIONI PENALI E CIVILI.

1 - Diritti dell'utente

La PRO MUSIC SOFTWARE concede all'utente finale il diritto di usare una copia dell'allegato programma Software su un computer singolo. Il Software si intende "in uso" su un computer quando esso è caricato sulla memoria temporanea (RAM) o installato sulla memoria permanente (es. disco rigido, CDROM o altro mezzo di memorizzazione) di quel computer.

2 - Copyright

Il Software è di proprietà della PRO MUSIC SOFTWARE ed è tutelato dalle leggi sul diritto di autore vigenti in Italia; dalle disposizioni e dai trattati internazionali e da tutte le altre leggi nazionali applicabili. L'utente non può in ogni caso riprodurre il manuale o parte di esso ed il materiale scritto di accompagnamento al Software.

3 - Limiti di garanzia

La PRO MUSIC SOFTWARE garantisce che il Software funzionerà in sostanziale conformità con il manuale. A tutela dell'utente, sarà possibile richiedere una nuova attivazione (fino a un massimo di 4 in totale) in caso di cambio computer previa disinstallazione del programma dal precedente o in caso di furto, smarrimento o formattazione computer.

4 - Limiti di responsabilità

In nessun caso la PRO MUSIC SOFTWARE potrà essere ritenuta responsabile dei danni (inclusi senza limitazioni: il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, perdita di informazioni, sanzioni o altre perdite economiche) derivanti dall'uso o dalla incapacità di fare uso del Software, anche nel caso che la PRO MUSIC SOFTWARE sia stata avvertita della possibilità di tali danni.

5 - Installazione

Winlive Pro utilizza un pacchetto di installazione auto-installante

Al momento dell'installazione sarà possibile scegliere percorso di installazione e altri parametri. Si noti che voci di registro e impostazioni di sistema potrebbero essere modificate al fine di consentire il corretto funzionamento del programma stesso.

6 - Altre restrizioni

Il Setup in questa versione Pro è ridistribuibile così com'è. Ne è vietata la riproduzione anche parziale e la distribuzione parziale dei singoli files generati dal Setup.

Crediti e Ringraziamenti

Si ringraziano l'azienda Pro Music Software per le risorse e tutta la cortesia offerta.

Un particolare ringraziamento è doveroso a tutti i BetaTester nonché chi si è adoperato sul nostro Forum al fine di rendere il programma sempre più in linea con gli standard attuali elargendo spunti e consigli per rendere il programma sempre più efficiente e gradevole.

Pinto Giuseppe Massimo

Ideatore: Leonardo di Pinto

Autore e programmatore: Pinto Giuseppe Massimo

Consulente programmatore: Leonardo Cosmai

Grafica: Monti Francesco, Lampedecchia Massimo

Contributors: Mary Chiaro, Di Pinto Girolamo (Gigi), Storelli Mariateresa, Storelli Leonardo

Consulenti esterni: Frisone Nunzio, Imperi Giovannino, Rotella Mario, Dimarti Eber, Geusa Eugenio Massimo, Frassati Angelo, Grimaldi Massimo, Vernucci Massimo, Viaggi Armando, Caselli Domenico, De Iudibus Mauro, Scarpelli Primo, Boemio Giuseppe, Conforti Mauro, Zucaro Roberto, Spadari Graziano, Chiaiese Vincenzo

Prodotto da ProMusicSoftware



www.promusicsoftware.com

info@promusicsoftware.com

Via Perlasca 2, 76011 Bisceglie (BT) - Italy

Questa guida si attiene in linea di massima alla versione di Winlive Pro 8, non ci riteniamo responsabili di eventuali omissioni o incongruenza poiché micro-aggiornamenti rilasciati con costanza possono variare le specifiche del prodotto.